

SACOLÃO RETRÔ

Projeto, composê e execução: Paula Piai
www.atelierjujuteteia.com.br

Material:

50 cm de Tecido Círculo estampa floral (estampa A);

30 cm de tecido Círculo estampa floral barrados (estampa B);

50 cm de Tecido Círculo micro poá azul (estampa C);

65 cm de Manta R100;

50 cm de manta filter (para estruturá-la)

Um par de alças de acrílico (comprei numa loja de aviamentos em SP – região da 25 de março).

Como Fazer:

Corte:

-Dois retângulos de 45x27cm do Tecido Círculo Estampa Floral (Est. A) – equivalentes a parte da frente e a parte de trás da bolsa;

-Duas faixas de 45x12cm do Tecido Barrado Floral B (escolha um dos barrados e corte essa medida indicada). Este barrado ficará na parte superior da bolsa, perto das alças.

-Para as laterais: duas faixas de 15x38 do Tecido Micro Poá fundo azul escuro (Est.C). Cortar mais duas faixas de 15x38 para o forro;

-Para os bolsos laterais: duas faixas de 15x27cm do Tecido Estampa Floral (Est.A) para cada bolso. Os bolsos serão duplos.

- Para prender as alças, cortar 4 retângulos de 5x13cm do Tecido Micro Poá – fundo azul claro (Est.C).

Costure:

Una as duas partes, com uma costura reta, lado direito com lado direito: o retângulo 45x27 (est. A) com a faixa de 45x12 do tecido barrado floral (est. B). Esta é a parte da frente da bolsa.

Proceda da mesma forma com a parte de trás da bolsa.

Coloque esses dois grandes retângulos na manta R100 e passe delicadamente o ferro, para ativar o termocolante. Agora, coloque os dois grandes retângulos (já na manta) sobre o filter (para darmos estrutura ao nosso sacolão retrô).

Neste momento, você pode fazer passar costuras decorativas utilizando-se das retas da estampa do tecido. Aconselha-se fazer um matelassê, para que o tecido-manta-filter fiquem bem unidos.


Passe um zig zag em volta para prender toda essa turma (tecido, manta e filter).

Utilize-se da parte da frente da bolsa como molde para você cortar o tecido do forro da sacola. Corte 2x o tecido micro poá – fundo azul escuro – para parte interna.

Bolsos Laterais: Faça dois bolsos duplos com o tecido floral (15x27 cm). Costure, direito com direito, deixando abertura para desvirar. Desvire. Passe no ferro os bolsos.

Faça um sanduíche: forro interno da lateral, manta R100, faixa da lateral micro poá azul (15x38cm), e o bolso floral (já pronto). Passe um zig zag em toda a volta desta lateral para prender tudo.

Agora, precisamos arredondar a parte inferior das laterais.



Para arredondar esta faixa da lateral, você precisará se utilizar de um molde circular, posicioná-lo na parte inferior, marcar e cortar. Com a base já arredondada, passe novamente um zig zag.

Prendendo as alças: Você utilizará os 4 retângulos de 5x13cm do Tecido Micro Poá – fundo azul claro (Est.C). Costure cada alça, direito com direito, na máquina. Desvire. Passe no ferro. Faça isso com as 4 tiras que prenderão a alça de acrílico na bolsa. Posicione as alças, centralizando-as na sacola. Costure os retângulos na bolsa, prendendo as alças. Faça costuras reforçadas.

Unir o fundo da bolsa: Coloque a frente da bolsa, direito com direito, com a parte de trás da bolsa, passe uma costura reta, um pé de máquina. Faça o mesmo com os dois retângulos do forro. Una-os, com um pé de máquina, direito com direito.

Prenda, com uma costura zig zag, o forro com a parte de fora da bolsa. Não é necessário costurar lado direito com lado direito, pois não iremos desvirar a sacola, já que ela será finalizada com viés de tecido.

Costure as laterais na bolsa. Posicione a lateral na bolsa, alfinete bem e passe uma costura (um pé de máquina). Na minha sacola, deixei os bolsos para fora, mas nada impede de coloca-los internamente.

Viés de tecido para dar acabamento no sacolão: Corte duas grandes faixas de 7x85cm para fechar as laterais. Corte uma grande faixa de 7x120cm (se preciso, faça costura de emenda do tecido para alcançar esta medida).

Passe todas as faixas do viés no ferro para vincar o meio (lado direito para fora).

Posicione-o junto a extremidade das laterais e passe uma costura reta, prendendo-o em toda a sua extensão. Faça isso na outra lateral da bolsa.

Por fim, costure o viés da “boca” da bolsa, com um pé de máquina. Ele dará o acabamento da parte superior do viés das laterais.

Feche, com ponto invisível, toda parte do viés que ficou em aberto.

Pronto!!!! Seu sacolão retrô está finalizado!!! Bom passeio!!!