

Cropped Square

Materiais:

- Fio Anne nas cores: 8001, 3402, 6085, 6133
- Agulha de Crochê 2mm
- Tesoura para arremates
- Agulha de tapeçaria

Legenda:

- Corr: Corrente
- PB: Ponto Baixo
- PA: Ponto Alto
- PAD: Ponto Alto Duplo
- PBX: Ponto Baixíssimo
- AUM: Aumento
- DIM: DIMinuição
- []x: Repetição

Square:

Começar 6 Correntes, faça um PBX na primeira, formando um anel, iremos trabalhar dentro dele. Iremos trocar de cor a cada carreira.

Com 6133:

- 1- 1Corr, 12PBs dentro do anel, PBX no 1ºPB e arremate o fio.

Com 8001:


- 2- 4Corr e 2PAD tirados juntos no mesmo ponto, [3Corr, 3PAD tirados juntos, 3Corr]x11, PBX em cima do primeiro PAD, arremata o fio.

Com 3402 trabalhando nos espaços de 3Corr entre os PADs da carreira 2.


- 3- 3Corr e 2PA, 3PA, 4PA+2Corr+4PA, 3PA, 3PA, 4PA+ 2Corr+ 4PA, 3PA, 3PA, 4PA+ 2Corr,+ 4PA, 3PA, 3PA, 4PA+ 2Corr+4PA, PBX na 3ºCorr do início.

Arremate o fio e faça um total de 12 Squares, costure as laterais de todos os Squares juntos.

Fazer uma carreira de PA em branco (8001) ao redor da faixa de 12 Squares, 1PA para cada Ponto de base e 3PA em cada lateral.



Fazer 12 Squares



Costurar todas as laterais

Corpo:

Com 6133, começando no 2ºPA da quina da carreira de PA feita ao redor dos Squares.

- 1- 3Corr, 2PA, 1Corr e pula 1Pt de base, [3PA, 1Corr, e pula 1Pt de base]x50;
- 2- 4Corr, no prox. espaço de 1Corr de base: 3PA, [1Corr, no prox. espaço de 1Corr, 3PA, 1Corr]x49, 1PA na 3ºCorr do início da carreira anterior.;

Com 8001:

- 3- 3Corr, 3PA, DIM de PA pegando no 3ºPt de base e no espaço de 1Corr, [2PA, DIM de PA no 3ºPt e na Corr]x49, 1PA na 3ºCorr do início da carr. 2;
(153Pts)

Com 6085:

- 4- 3Corr, 152PA; (153Pts)
- 5- 3Corr, 152PA; (153Pts)

Com 8001:

- 6- 3Corr, 152PA; (153Pts)

Com 3402:

- 7- 3Corr, 2PA, 1Corr e pula 1Pt de base, [1AUM, 1PA, 1Corr e pula 1Pt]x 50
- 8- 4Corr, no prox. espaço de 1Corr de base: 3PA, [1Corr, no prox. espaço de 1Corr, 3PA, 1Corr]x49, 1PA na 3ºCorr do início da carreira anterior.;

Com 8001:

- 9- 3Corr, 3PA, DIM de PA pegando no 3ºPt de base e no espaço de 1Corr, [2PA, DIM de PA no 3ºPt e na Corr]x49, 1PA na 3ºCorr do início da carr. 8;
(153Pts)

Com 6133:

- 10- 3Corr, 1AUM de PA, 151PA; (154Pts)
- 11- 3Corr, 153PA; (154Pts)

Com 8001:

12- 3Corr, 153PA; (154Pts)

Com 6085:

13- 3Corr, 2PA, 1Corr e pula 1Pt de base, [3PA, 1Corr e pula 1Pt]x 38

14- 4Corr, no prox. espaço de 1Corr de base: 3PA, [1Corr, no prox. espaço de 1Corr, 3PA, 1Corr]x38, 1PA na 3ºCorr do início da carreira anterior.;

Com 8001:

15- 3Corr, 1DIM de PA, 152PA; (154Pts)

Com 3402:


16- 3Corr, 153PA; (154Pts)

17- 3Corr, 153PA; (154Pts)

Com 8001:

18- 3Corr, 153PA; (154Pts)

Repetição conforme a receita



Agora iremos começar a divisão das cavas:

Lateral direita:

Com 6133:

19- 3Corr, pula 1Pt de base, 1AUM, 1Corr e pula 1Pt, 3PA, [1Corr e pula 1Pt, 1PA, 1AUM]x6, não trabalhar no restante da carreira de base;

20- 3Corr, no próx. espaço de 1Corr de base: 2PA, [1Corr, no próx. esp. 3PA]x6, 1Corr e 1PA na 3ºCorr do início da carreira anterior;

Com 8001:


21- 3Corr, 1DIM, 22PA, 1DIM, 1PA; (26Pts)

Com 6085:

22- 3Corr na DIM da Carr. 21, 1DIM, 22PA; (24Pts)

23- 3Corr, 22PA; (23Pts)

Arremate o fio.



Meio:

Começar 28Pts de distância do final da carr. 19 da lateral direita:

Com 6133:

19- 3Corr, 1AUM, 1Corr e pula 1Pt de base, 3PA, [1Corr e pula 1Pt de base, 1PA, 1AUM]x 12, 1Corr e pula 1Pt de base, 1AUM, 1PA;

20- 3Corr, no próx. espaço de 1Corr de base: 2PA, [No próx. esp. de 1Corr, 3PA]x13, no próx. esp. 2PA, 1PA na 3ºCorr do início da carr. 19 do meio;

Com 8001:


21- 3Corr, 1DIM pegando no 2ºPt de base e na Corr, [2PA, 1DIM]x12, 3PA, 1DIM, 1PA;

Com 6085:

22- 3Corr na DIM, 1DIM, 35PA, 1DIM, 1PA na 1ºDIM da carr. 21; (39Pts)

23- 3Corr, 1DIM, 32PA, 1DIM, 1PA na 1ºDIM da carr. 22. (36Pts)

Arremate o fio.



Lateral Esquerda:

Com 6133: Comece 28Pts depois do final da Carr. 19 do Meio;

19- 3Corr, 1AUM, 1Corr e pula 1Pt de base, 3PA, [1Corr e pula 1Pt, 1PA, 1AUM]x6;

20- 4Corr, no próx. espaço de 1Corr: 3PA, [1Corr, no próx. esp. 3PA]x5, 1Corr, no próx. esp. 2PA, 1PA no 1ºPt d 1ºAUM da 19;

Com 8001:

21- 3Corr no penúltimo Pt da Carr. 20, 1DIM, 25PA;

Com 6085:


22- 3Corr, 1DIM, 20PA, 1DIM, 1PA na DIM da carr. 21;

(24Pts)

23- 3Corr, 1DIM, 21PA;

(23Pts)

Arremate o fio.



A próxima carreira irá começar na lateral direita e irá fazer o contorno da cava até a lateral esquerda:

Com 8001:

24- 3Corr, 1DIM, 17PA, **4PA em cima da DIM da Carr. 23**, 3PA pegando no corpo do último PA da Carr. 23, 3PA nas 3Corr do início da Carr. 22, 1PA na base das Corr. da Carr. 22, 3PA no corpo do último Pt da Carr. 21, 2PA nas Corr. do início da Carr. 20, 2PA no corpo do último Pt da Carr. 19, **1DIM pegando no corpo do último Pt da Carr. 19 e no 1ºPt dos 28Pts entre a lateral dir. e o meio**, 26PA, **1DIM pegando no último Pt dos 28Pts e nas Corr do início da Carr. 19 do meio**, 2PA nas Corr do início da Carr. 19, 3PA no último Pt da Carr. 20, 3PA nas Corr da Carr. 21, 3PA no último Pt da Carr. 22, 2PA nas Corr da Carr. 23, **3PA em cima da DIM da Carr. 23**, 1AUM, 30PA, 1AUM, **3PA na última DIM da Carr. 23**, 3PA no corpo do último Pt da Carr. 23, 3PA nas Corr da Carr. 22, 3PA no último Pt da Carr. 21, 2PA nas Corr da Carr. 20, 2PA no último Pt da Carr. 19, **1DIM pegando no corpo do último Pt da Carr. 19 e no 1ºPt dos 28Pts entre o meio e a lateral esq.,**

26PA, 1DIM pegando no último Pt dos 28 e nas Corr do início da Carr. 19 da lateral, 1PA nas Corr da Carr. 19, 3PA no último Pt da Carr. 20, 3PA nas Corr da Carr. 21, 3PA no último Pt da Carr. 22, 2PA nas Corr da Carr. 23, 3PA em cima da DIM da Carr. 23, 1AUM, 20PA

Com 3402:

25- 3Corr, 22PA, 3PA no mesmo Pt de base, 13PA, 1DIM, 24PA, 1DIM, 14PA, 3PA no mesmo Pt de base, 36PA, 3PA no mesmo Pt de base, 14PA, 1DIM, 25PA, 1DIM, 14PA, 3PA no mesmo Pt de base, 21PA.

Acabamentos:

Fazer uma carreira de PA com o fio 3402 em cada Lateral do Cropped, começando na ponta do Square até em cima, na Carr, 25;

Contornar toda a peça com PA, fazendo 3PA juntos em cada canto, na lateral esquerda fazer 6 Casas de botões, fazendo 1Corr e pulando 1Pt de base, depois na lateral direita, costurar 6 botões de 15mm paralelos as casas de botões da outra lateral.

Alças:

Com 3402:

Fazer 4 alças, uma na ponta interior da lateral esquerda, nas duas pontas do meio e na ponta interior da lateral direita:

1 a 45 – 3Corr, 2PA;

Após feitas as alças, contornar todo o Cropped e as alças com ponto baixo caranguejo.

Costurar tecido de forro no avesso do Cropped se necessário.

Legenda do Gráfico:

	→ 3 Correntes
	→ Corrente
	→ Ponto Alto
	→ Ponto Baixo
	→ DIM de Ponto Alto
	→ 3PAD tirados juntos
	→ AUM de Ponto Alto
	→ 3PAs Juntos
	→ Ponto Baixíssimo