

Cropped Angélica

Materiais:

- Fio Anne nas cores: 2470, 6029 e 6313;
- Agulha de Crochê 3mm;
- Marcadores de ponto;
- Tesoura para arremates;
- Agulha de tapeçaria.

Legenda:

- Corr: Corrente
- PB: Ponto Baixo
- PA: Ponto Alto
- PAJ: Ponto Alto Tirado Junto
- PAR: Ponto Alto em Relevo
- PBX: Ponto Baixíssimo
- DIM: Diminuição
- []x: Repetição
- PTS: Pontos
- Carr: Carreira

Corpo:

Começar com 128Correntes. Todos os Pontos Altos em Relevo serão pegando o Ponto Alto da penúltima carreira.

Com 6313:

1- 1PB + 1Corr na segunda corrente de base, 126PAs; (127Pts)

Com 6029:

2- 1Corr, vira, 127PBs; (127Pts)

3- 3Corr, 1PAR pegando no PA da Carr. 1, [1PA no PB de base, 1PAR no PA da Carr.1]xRepita até o final; (127Pts)

4- 1Corr, vira, 127PBs; (127Pts)

5- 3Corr, 1PA, [1PAR pegando no PA da Carr. 3, 1PA]xRepita até o final; (127Pts)

6- 1Corr, vira, 127PBs; (127Pts)

7- 3Corr, 1PAR pegando no PA da Carr. 5, [1PA no PB de base, 1PAR no PA da Carr.5]xRepita até o final; (127Pts)

Com 6313:

8- 1Corr, vira, 127PBs; (127Pts)

9- 3Corr, 1PA, [1PAR pegando no PA da Carr. 7, 1PA]xRepita até o final; (127Pts)

Com 2470:

10- 1Corr, vira, 127PBs; (127Pts)

11- 3Corr, 1PAR pegando no PA da Carr. 9, [1PA no PB de base, 1PAR no PA da Carr.9]xRepita até o final; (127Pts)

12- 1Corr, vira, 127PBs; (127Pts)

13- 3Corr, 1PA, [1PAR pegando no PA da Carr. 11, 1PA]xRepita até o final; (127Pts)

14- 1Corr, vira, 127PBs; (127Pts)

15- 3Corr, 1PAR pegando no PA da Carr. 13, [1PA no PB de base, 1PAR no PA da Carr.13]xRepita até o final; (127Pts)

Com 6313:

16- 1Corr, vira, 127PBs; (127Pts)

17- 3Corr, 1PA, [1PAR pegando no PA da Carr. 15, 1PA]xRepita até o final; (127Pts)

Com 6029:


18- 1Corr, vira, 127PBs; (127Pts)

19- 3Corr, 1PAR pegando no PA da Carr. 17, [1PA no PB de base, 1PAR no PA da Carr.17]xRepita até o final; (127Pts)

20- 1Corr, vira, 127PBs; (127Pts)

21- 3Corr, 1PA, [1PAR pegando no PA da Carr. 19, 1PA]xRepita até o final; (127Pts)

Arremate o Fio.



Parte Central:

Agora iremos fazer a divisão da cava:

Separe 33Pontos de cada lado da peça, começando no ponto 34:

A partir de agora, as correntes iniciais das carreiras de Pontos Altos não irão contar como ponto.

Com 6029:

22- 1Corr, 61PBs. Não trabalhe nos outros 33Pontos que restaram; (61Pts)

23- 2Corr, 1PAR no Pt. 34 da Carr. 21, [1PA, 1PAR pegando no PA da Carr. 21]x30

Com 6313:

24- 1Corr, pula o 1ºPt, 59PBs; (59Pts)

25- 2Corr, 1PA, [1PAR no PA da carr. 23, 1PA]x28, 1DIM de PA; (57Pts)

Com 2470:

26- 1Corr, pula o 1ºPt, 55PBs; (55Pts)

27- 2Corr, 1PAR no PA da Carr. 25, [1PA, 1PAR no PA da Carr. 25]x26 (53Pts)

28- 1Corr, pula o 1ºPt, 51PBs; (51Pts)

29- 2Corr, 1PA, [1PAR no PA da carr. 27, 1PA]x24, 1DIM de PA; (49Pts)

30- 1Corr, pula o 1ºPt, 47PBs; (47Pts)

31- 2Corr, 1PAR no PA da Carr. 29, [1PA, 1PAR no PA da Carr. 29]x22 (45Pts)

Com 6313:

32- 1Corr, pula o 1ºPt, 43PBs; (43Pts)

33- 2Corr, 1PA, [1PAR no PA da carr. 31, 1PA]x20, 1DIM de PA; (41Pts)

Com 6029:

34- 1Corr, pula o 1ºPt, 39PBs; (39Pts)

35- 2Corr, 1PAR no PA da Carr. 33, [1PA, 1PAR no PA da Carr. 33]x18 (37Pts)

36- 1Corr, pula o 1ºPt, 35PBs; (35Pts)

37- 2Corr, 1PA, [1PAR no PA da carr. 35, 1PA]x16, 1DIM de PA; (33Pts)

38- 1Corr, pula o 1ºPt, 31PBs; (31Pts)


39- 2Corr, 1PAR no PA da Carr. 37, [1PA, 1PAR no PA da Carr. 37]x14 (29Pts)

Com 6313:

40- 1Corr, pula o 1ºPt, 27PBs; (27Pts)

41- 2Corr, 1PA no mesmo Pt das Correntes, [1Corr e pula 1Pt, 2PAJ]x13

Arremate o fio.



↑ Carreira 21 do Corpo


Alças:

Com 6313:

- 1- Começar fazendo PBs na lateral da peça, começando em baixo e subindo, fazendo 2PBs para cada Carr. de PAs e 1PB para cada Carr. de PBs. Após fazer os dois PBs na Carr. 21, faça 70 Correntes, vire e faça 2PBs na lateral da Carr. 41, contorne o lado da parte central, fazendo 1PB para cada Carr. de PBs e 2PBs para cada Carr. de PAs até chegar na base da Carr. 22, faça 2Corr e 1PB no penúltimo Pt dos 33 não trabalhados antes da Carr. 22;
- 2- Vire e faça 1PA no último PB da 1°Carr, [1Corr e pula 1Pt, 2PAJ]x49, 1PB no 3ºPt da Carr. 21;
- 3- 1Corr, vira, 100PBs, 1PB no Pt acima do PB depois das 2Corr da 1°Carr; (100Pts)
- 4- 2Corr e 1PB dois Pts acima do último PB da Carr. 3, 1PA no último PB da Carr. 3, [1Corr e pula 1Pt, 2PAJ]x50, 1PB 2Pts acima do início da Carr. 3;
- 5- 1Corr, vira 101PBs, 1PB acima do PB do início da Carr. 4; (101Pts)
- 6- 2Corr, 1PB 2Pts acima do último PB da Carr. 5, 1PA no último PB da Carr. 5, [1Corr e pula 1Pt, 2PAJ]x50, 1Corr e 1PB acima do início da Carr. 5, 17PBs restantes não trabalhados da Carr. 21 do corpo, 1PB na base do PB do início desta Carr, 102PBs, 19PBX.

Arremate o fio e repita do outro lado.

Alça



Acabamentos:

Com 6313:


Fazer uma carreira de PBs na parte de baixo da peça, usando a Carr. 1 do corpo como base, no final da carreira, faça 1Corr, vire e volte fazendo PBXs e contorne todo o cropped;

Faça 2 Tasséis;

Corte 5 fios de 3 metros, trançe eles juntos, transpasse pelas costas do cropped e amarre os tasséis um em cada ponta do fio.

Legenda do Gráfico:

 → Corrente

 → Ponto Alto

 → Ponto Baixo

 → Ponto Alto em Relevô

 → Diminuição de PA

 → 2PAs Tirados Juntos